


การตั้งค่าใช้งาน PWA Mail บนโทรศัพท์มือถือ


ระบบปฏิบัติการ Android

ด้วยระบบปฏิบัติการ Android มีหลากหลาย Version ทั้งนี้ ทุก Version มีความใกล้เคียงกัน และในตัวอย่างนี้เป็นระบบปฏิบัติการ Android Version ๗.๐ หากพบมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมผู้ดูแลระบบ PWA Mail ได้ที่ admin@pwa.co.th หรือ โทร. ๐๒-๕๕๑-๘๗๔๐


๑. เลือก แอป “อีเมล”




๒. เลือก “เพิ่มแอคเคาท์ใหม่”



๓. ไปที่ “Email” และ “รหัสผ่าน” > เลือก “การตั้งค่าเอง”



๔. เลือกประเภทบัญชีผู้ใช้ “บัญชี IMAP”



๕. แก้ไขข้อมูลการตั้งค่า เซิร์ฟเวอร์การรับ (IMAP) และ เซิร์ฟเวอร์การส่ง (SMTP)

- แก้ไข เซิร์ฟเวอร์ IMAP เป็น “pwamail.pwa.co.th” > ชนิดระบบป้องกัน เป็น “TLS” > พอร์ต เป็น “๙๙๓”
- แก้ไข เซิร์ฟเวอร์ SMTP เป็น “pwamail.pwa.co.th” > ระบบป้องกัน เป็น “TLS” > พอร์ต เป็น “๕๘๗”
- กำหนด ต้องการการยืนยันก่อนการส่งอีเมล เป็น “จริง”
- เลือก “ลงชื่อเข้าใช้”

การตั้งค่าเอง

แอคเคาท์

อีเมลแอคเคส
admin@pwa.co.th

ชื่อผู้ใช้
admin

รหัสผ่าน

☐ แสดงรหัสผ่าน

เซิร์ฟเวอร์การรับ

เซิร์ฟเวอร์ IMAP
pwamail.pwa.co.th

ชนิดระบบป้องกัน
TLS ▼

พอร์ต
993

เซิร์ฟเวอร์การส่ง

เซิร์ฟเวอร์ SMTP
pwamail.pwa.co.th

ชนิดระบบป้องกัน
TLS ▼

พอร์ต
587

ต้องการการยืนยันก่อนการส่งอีเมล ☒


ชื่อผู้ใช้
admin

รหัสผ่าน

☐ แสดงรหัสผ่าน

ลงชื่อเข้าใช้

๖. แอปจะเข้าสู่หน้า “ข้อความเข้า” และแสดงรายการ Email




ระบบปฏิบัติการ iOS (Apple Inc.)

ด้วยระบบปฏิบัติการ iOS มีหลากหลาย Version ทั้งนี้ ทุก Version มีความใกล้เคียงกัน และในตัวอย่างนี้เป็นระบบปฏิบัติการ iOS iPad Version ๑๐.๓.๒ หากพบมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมผู้ดูแลระบบ PWA Mail ได้ที่ admin@pwa.co.th หรือ โทร. ๐๒-๕๕๑-๘๗๔๐


๑. เลือก แอป “การตั้งค่า”




๒. เลือก “เมล” > “บัญชี”




๓. เลือก “เพิ่มบัญชี”




๔. เลือก “อื่น ๆ”



๕. เลือก “เพิ่มบัญชีเมล”




๖. ใส่ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ “ชื่อ” “อีเมล” “รหัสผ่าน” “คำอธิบาย” > เลือก “ถัดไป”




๗. หน้า “IMAP” ใส่ข้อมูลบัญชีใหม่


- ใส่ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์เมลเข้า ชื่อเครื่องโฮสต์ เป็น “pwamail.pwa.co.th” >
ใส่ข้อมูล “ชื่อผู้ใช้” และ “รหัสผ่าน”




- ใส่ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์เมลออก ชื่อเครื่องโฮสต์ เป็น “pwamail.pwa.co.th” >
ใส่ข้อมูล “ชื่อผู้ใช้” และ “รหัสผ่าน”
- เลือก “ถัดไป”




๘. หน้า “IMAP” เลือก “บันทึก”



๙. กลับมาหน้าหลัก เลือกแอป “เมล”



๑๐. แอปจะเข้าสู่หน้า “กล่องเข้า” และแสดงรายการ Email



หากพบปัญหาหรือมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ admin@pwa.co.th โทร. ๐๒ ๕๕๑ ๘๗๔๐